


Trátase dun reprodutor de pistas de son en formato MP3 ou OGG con capacidade para almacenar ata 50 pistas:



Na pantalla de edición aparécenos:



### ZONA 1

Nesta táboa será onde vamos engadindo as pistas que queiramos incorporar á nosa páxina. Facemos dobre clic na 1ª fila e aparece unha ventá emerxente para introducir datos:



No campo "Título" (1) escribiremos o título da pista que imos importar, e que aparecerá na páxina na parte inferior do reprodutor cando esta estea activa. Cos botóns (2) e (3) abriremos o explorador de arquivos para buscar as pistas de son en MP3 e/ou OGG respectivamente que teñamos nalgún lugar do noso equipo. Na caixa de texto (4) podemos escribir un texto relacionado coa canción que o usuario poderá presentar en pantalla co botón "T" da barra de botóns.

Se marcamos a casa (5) a canción reproducirase automaticamente ao ser seleccionada sen que o usuario teña que pulsar o botón de reproducir. Marcando a casa (6), unha vez que remate a reprodución da pista volverá reproducirse de novo dende o inicio de forma automática sen intervención do usuario. Se non queremos que por defecto a pista comece a reproducirse dende o principio senón dende un punto determinado, no campo "Inicio" (7) escribiremos o número de segundos que o reprodutor se saltará dende o seu inicio. Se marcamos a casa "Tempo:" (8) e escribimos un valor no campo (9), o reprodutor só reproducirá o son durante ese período de tempo e deterase cando este se esgote.

Unha vez rematemos de introducir todos os datos, pulsaremos no botón verde (10) e a pista quedará introducida na táboa. Opcionalmente poderemos usar a frecha verde (11) para seguir introducindo máis pistas sen ter que pechar esta ventá ata que rematemos con todas.

Unha vez introduzamos todas as pistas na táboa (1):

Título	MP3	OGG	Texto	Auto	Loop	Inicio	tiempo:
THE FIRST CUT IS THE DE	C:\Ardora7N\Temp\multimedia10_aud	C:\Ardora7N\Temp\multimedia10_aud	I would have given you all of my heart ~ But there'	0	0	25	
FATHER AND SON	D:\14-15\ARDORA7_Manuais\Multi	D:\14-15\ARDORA7_Manuais\Multim	It's not time to make a change ~ Just relax, take it	0	1	0	
WILD WORLD	D:\14-15\ARDORA7_Manuais\Multi	D:\14-15\ARDORA7_Manuais\Multim	Now that I've lost everything to you, ~ you say you	0	0	0	

Podemos eliminar calquera delas sen máis que a seleccionar e usar o botón vermello (2). Tamén podemos cambiar a orde de reprodución (mover unha pista cara a arriba ou cara a abaixo na táboa) seleccionando a pista e usando as frechas verdes (3). O botón (4) serve para unha introdución rápida dunha pista na táboa sen ter que usar a ventá emerxente de edición da que falamos; a pista situarase sempre na última fila da lista.

## ZONA 2

Aquí configuraremos a barra de botóns que se achega na páxina:



Co botón "Fonte" (1) escolleremos a cor das iconas que están dentro dos botóns, tamén afectará ao título da pista e aos textos do menú despregable; marcando a casa (2) faremos que aparezan os botóns de frechas situados




nos extremos para poder cambiar á pista anterior ou á seguinte; a casa (3) aplica sombra á barra e aos botóns; a casa (4) fai que a barra quede rodeada por unha liña continua; coas casas (5) situaremos a


barra na parte superior, inferior ou nos laterais da páxina; co botón (6) elixiremos a cor de fondo dos botóns, que tamén afectará ao fondo da ventá do menú despregable; co botón (7) elixiremos a cor da barra e no campo (8) regúlase a transparencia da barra, a maior valor maior opacidade e a menor valor máis transparencia.

### ZONA 3

Aquí configuraremos algunhas das características do menú despregable, que se abrirá sen máis que situar o punteiro do rato sobre o correspondente botón:




Co botón (1) escolleremos o tipo de fonte; no campo (2) o tamaño desta e no campo (3) o ancho da ventá do menú pois o alto xa o axusta Ardora automaticamente. En caso de que a nosa páxina conteña moitas pistas, con este menú poderemos acceder directamente a calquera delas sen ter que usar os botóns das frechas.




### ZONA 4

Aquí configuraremos algunhas das características do menú "Texto". O contido que apareza pulsando este botón será o que introducimos na caixa de texto "Texto" cando se fai dobre clic sobre unha das filas da táboa.



Co botón (1) escolleremos o tipo de fonte; no campo (2) o tamaño da mesma e coas casas (3) se queremos que se aliñe a esquerda, dereita, ao centro ou xustificalo. A casa (4) aplica sombra ao recadro que se desprega e a casa (5) fai que este quede rodeado por unha liña continua.



Co botón (6) escolleremos a cor de fondo do cadro despregado; no campo (7) régulase a súa transparencia: a maior valor maior opacidade e a menor valor máis transparencia; no campo (8) regularemos a distancia de "apertura" do recadro, ou sexa, a distancia dende a barra de botóns ata o seu final pois a outra magnitude abranguerá sempre todo o longo da barra; marcando a casa (9) faremos a páxina compatible con dispositivos de pantalla táctil e co botón (10) poderemos escoller unha cor de fondo para toda a páxina.